## コールフローの作成

Ver.6

コールフローの作成方法を記載しています。 IVR機能とACDを組み合わせることによるコールフローの作成が可能です。

■コールフローイメージ



コールフローの構成機能として「外線」「IVR」「ACD」「内線」「オペレーター」があります。 それらを組み合わせることにより、自由にコールフローを作成することが出来ます。

### ■コールフロー例:営業時間判定による着信フロー



### ■コールフロー例:複数窓口の着信フロー



### ■コールフロー例:営業時間判定による外線転送



### ■オペレーター作成 [アカウント]-[オペレーター]-[新規オペレーター作成]

業務管理 ▼ | 顧客情報管理 ▼ | アカウント設定 ▼ | レポート・履歴 ▼ | モニタリング | システム設定 ▼

新規オペレータ	一作成
名前 (必須)	OP太郎
フリガナ	OP太郎
ログインID (必須)	00001
バスワード (必須)	<ul> <li>▶●●●●●●●●●●</li> <li>確認のためもう一度入力してください。</li> <li>▶●●●●●●●●●●</li> </ul>
ステータス	☑ 有効
所属チーム:	8-生保アウトバウンドチーム
作業モード	<ul> <li>着信リンギングモード(Ringing)</li> <li>※ プレディクティブ(自動発信)作業するには、必ず「オンライン待ちモード (Music on Hold)」を選択してください。</li> </ul>
再架電資格	▶ 有効
再架電配分割合:	1
特定のパソコン限定	□ 有効
備考	
	保存

- 1. 名称:オペレーターの名前を設定してください。
- 2. フリガナ:オペレーターの名前のフリガナを入力してください。
- 3. ログインID:システムにログインするIDを設定してください。オペレーターIDとしても利用します。
- 4. パスワード:ログイン時のパスワードを設定してください。
- 5. ステータス:アカウントの有効、無効の設定をします。デフォルトは有効。
- 6. 所属チーム:所属するチームをプルダウンメニューから選択して下さい。
- 7. 作業モード:「オンライン待モード」(電話機は鳴りません)もしくは、「着信リンギングモード」(電話機が鳴ります)から選択してください。
- 8. 再架電分配割合:再家電分配割合を設定。デフォルトは1。
- 9. 特定のパソコン限定:専用のパソコンを利用するか否かの設定を行います。デフォルトは無効。
- 10. 備考:メモを入力してください。設定に影響はありません。

## ■内線の設定 [システム設定]-[内線番号]-[新規内線番号作成]

業務管理 ▼ 顧客情報管理 ▼ アカウント設定 ▼ レポート・履歴 ▼ モニタリング システム設定 ▼

#### 新規内線番号作成

ログインID (必須)	<b>4999</b> (1000 ∼ 4999)
パスワード ( <b>必須</b> )	<b>*****</b>
名前	4999
直通番号:	
発信者番号:	デフォルト
備考	
	保存

- 1. ログインID:内線番号のID(1000~4999)を設定してください。
- 2. パスワード:内線のパスワードを設定してください。
- 3. 名前:管理しやすい名前を設定してください。
- 4. 直通番号:(設定不要)
- 5. 発信者番号:(設定不要)
- 6. 備考:メモを入力してください。設定に影響はありません。

# ■作業グループ(ACD)の作成① [アカウント設定]-[作業グループ(ACD)]-[新規作業グループ(ACD)作成]

一覧 戻る

新規作業グループ	(ACD)作成
作業グルーブ (ACD)番号 (2) 須)	8200 (8000 ~ 8999)
名称 (必須)	生保アウトバウンドグループ
配信パターン	一斉呼び出し
オペレーター向けガイダンス	© 流さない C カスタム 参照… (*.way)
配信タイムアウト	30 秒 (1~300)
配信リトライ間隔	5 秒 (1~300)
自動後処理時間	15 秒 (1~300)
待ち軒アナウンス(顧客向け)	<ul> <li>⑥ 流さは、)</li> <li>〇 ディフォルト音声 ダウンロード・再生</li> <li>〇 カスタム 参照 (*.wav)</li> </ul>
最大待ち呼鼓	0 (0~50) (0の場合は無制限になります)
偏考	
	保存

- 1. 作業グループ(ACD)番号:管理しやすい番号(8200等)を設定してください。
- 2. 名称:グループ名称を設定してください。
- 3. 配信パターン:着信時の配信パターンをプルダウンメニューから選択して下さい。
- 4. オペレーター向けガイダンス:着信時にオペレーターに対してのガイダンスを設定してください。デフォルトは流さないです。
- 5. 配信タイムアウト:配信のタイムアウト時間を設定します。デフォルトは30秒です。
- 6. 配信リトライ間隔:タイムアウトから再配信までの時間の設定をします。デフォルトは5秒です。
- 7. 自動後処理時間:自動的に後処理モードに移行する時間を設定します。デフォルトは5秒です。
- 8. 待ち呼アナウンス(顧客むけ):顧客に対して待ち呼時のアナウンスの設定を行います。デフォルトは流さないです。
- 9. 最大待ち呼数:いくつまで待ち呼を処理するかの設定を行います。デフォルトは0で無制限です。
- 10. 備考:メモを入力してください。設定に影響はありません。

■作業グループ(ACD)の作成②

#### 業務管理 ▼ 顧客情報管理 ▼ アカウント設定 ▼ レポート・履歴 ▼ モニタリング システム設定 ▼

ID	9	新規作成
作業グルーブ (ACD)番号	8200	
名称	生保アウトバウンドグループ	編集
配信パターン	一斉呼び出し	削除
オペレーター向けガイダンス	流さない	
配信タイムアウト	30 秒	一覧
配信リトライ間隔	5秒	自動応答設定
自動後処理時間	15 秒	
待ち呼アナウンス	流さない	TF来ジルージ (ACD) 履歴
最大待ち呼蟄	0 (無制限)	戻る
自動応答	設定なし 設定	
備考		
登録日	2011-11-01 16:57:01	
更新日	2011-11-01 16:57:01	

作業グループ (ACD) 照会

作業グループにメンバー(オペレーター)を追加します。

■作業グループ(ACD)の作成③

#### |業務管理 ▼ | 顧客情報管理 ▼ | アカウント設定 ▼ | レポート・履歴 ▼ | モニタリング | システム設定 ▼

#### メンバー追加

1 1~8/8

メンバー	スキル	備考
☑ op001 (オペレーター太郎)	**** -	保険販売経験有り
🗆 opdemo1 (opdemo1)	**** -	
🗖 opdemo1304 (opdemo1304)	**** 🖵	
🗹 opdemo1305 (opdemo1305)	*** -	新入社員
🗹 opdemo1306 (opdemo1306)	** 🔽	保険販売経験無し
🗖 opdemo1307 (opdemo1307)	****	
🗖 opdemo1308 (opdemo1308)	**** -	
🗖 opdemo1309 (opdemo1309)	****	
		1 1~8 / 8

保存 戻る

メンバー(オペレーター)を選択します。その際にスキルの設定が可能です。

# ■自動音声(IVR)の作成①(営業時間内) [システム設定]-[自動音声(IVR)]-[新規自動音声(IVR)作成]

#### 業務管理 ▼ |顧客情報管理 ▼ |アカウント設定 ▼ |レポート・履歴 ▼ |モニタリング |システム設定 ▼

#### 新規自動音声(IVR)作成

内部番号	7999 (7000 ~ 7999)
說明	
音声ファイル	C:¥Documents and Settings¥Administrator¥デ 参照… (*.wav)
転送先	8200 複数転送先の場合は、 <sup>*</sup> .*(カンマ)で区切って記入してください。(例: 031111111,0901111111)
備考	
有効期間	2000-01-01 ~ 2030-12-31
有効時間	10 時 00 分 ~ 20 時 00 分
有効日	☑月 ☑火 ☑水 ☑木 ☑金 □土 □日 □祝
	保存

- 1. 内部番号:管理しやす番号(7999)を設定してください。
- 2. 説明:管理しやすい説明を設定してください。
- 3. 音声ファイル:着信時に使用する音声ファイル(WAV)を設定してください。
- 4. 転送先:転送先(この場合はACD番号)を設定してください。
- 5. 備考:メモを入力してください。設定に影響はありません。
- 6. 有効期間:設定の有効期間を指定してください。
- 7. 有効時間:設定の有効時間を指定してください。
- 8. 有効日:設定の有効日を指定してください。

# ■自動音声(IVR)の作成②(営業時間外) [システム設定]-[自動音声(IVR)]-[新規自動音声(IVR)作成]

業務管理 ▼ |顧客情報管理 ▼ |アカウント設定 ▼ |レポート・履歴 ▼ |モニタリング |システム設定 ▼ |

#### 新規自動音声(IVR)作成

内部番号	7999 (7000 ~ 7999)				
説明	生保総合窓口(時間外)				
音声ファイル	C:¥Documents and Settings¥Administrator¥デ 参照 (*.wav)				
転送先	複数転送先の場合は、"."(カンマ)で区切って記入してください。(例: 031111111,0901111111)				
備考					
有効期間	2000-01-01 ~ 2030-12-31				
有効時間	○○時○○分~23時59分				
有効日	☑月 ☑火 ☑水 ☑木 ☑金 ☑土 ☑日 ☑祝				
	保存				

- 1. 内部番号:①で設定した番号(7999)を設定してください。
- 2. 説明:管理しやすい説明を設定してください。
- 3. 音声ファイル:着信時に使用する音声ファイル(WAV)を設定してください。
- 4. 転送先:(設定不要)
- 5. 備考:メモを入力してください。設定に影響はありません。
- 6. 有効期間:設定の有効期間を指定してください。
- 7. 有効時間:設定の有効時間を指定してください。
- 8. 有効日:設定の有効日を指定してください。

## ■自動音声(IVR)の作成③(一覧) [システム設定]-[自動音声(IVR)]-[自動音声(IVR)設定]

### 自動音声(IVR) 設定

新規作問	戎			1	1~2 / 2
内部番号	1.20月	転送先	登録日	更新日	
7999	生保総合窓口	8200	2012-04-29 22:16:12	2012-06-16 23:41:05	<b>1</b>
7999	生保総合窓口(時間外)		2012-06-25 15:59:08	2012-06-25 15:59:08	1
新規作用	成			1	1~2 / 2
	同じ内下の認	部番号 設定が有	の場合、上の設況 効になります。	定が優先され、上	この設定外の条件(

このように表示されていれば設定完了です。

IVRの設定に関しては、別マニュアル「IVRの設定方法」もご参照ください。

## ■ゲートウェイの作成 [システム設定]-[ゲートウェイ]-[新規ゲートウェイ作成]

業務管理 ▼ 顧客情報管理 ▼	アカウント設定 ▼ レポート・履歴 ▼	モニタリングシ	ステム設定 👻	
新規ゲートウェイ	作成			
名称 (必須)	FUSION1-05058107973			照会
ホスト ( <u></u> 通須)	f02.sip.0038.net			新規作成
ポート	5060 (1 ~ 65535)			肖耶余
ユーザ名	815058107973			
パスワード	*******			
レジスター				<del>K</del> o
デフォルト外線番号	05058107973			
<b>ታ</b> ット	(0 ~ 99)			
プリフィクス				
DTMFモード	auto 💌			
	FUSION1-05058107973			
備考				
	保存			

- 1. 名称:管理しやすい名称を記入してください。
- 2. ホスト:キャリア(もしくはSIPサーバー)のホスト(もしくはアドレス)を入力してください。
- 3. ポート:ポートに指定があれば変更してください。デフォルトは5060です。
- 4. ユーザー名:キャリア(もしくはSIPサーバー)指定のユーザー名を入力してください。
- 5. パスワード:キャリア(もしくはSIPサーバー)指定のパスワードを入力してください。
- 6. レジスター:ゲートウェイを有効にする場合はチェックを入れてください。
- 7. デフォルト外線番号:発番する番号を入力してください。
- 8. カット:ダイヤル番号の先頭数字をカットする場合は、カットする桁数を入力してください。
- 9. プレフィックス:発信時に不可する先頭番号を設定します。(例184、186)
- 10. DTMFモード: DTMFに指定がある場合は指定してください。デフォルトはautoです。
- 11. 備考:メモを入力してください。設定に影響はありません。

# ■外線の設定 [システム設定]-[外線番号]-[新規外線番号作成]

業務	管理 ▼	顧客情報管理 ▼	アカウント設定 👻	レボート・履歴 🚽	モニタリング	システム設定 🗸		
	新規							
	所属ゲ	-ትዕェイ	6 - FUSION1-	6 - FUSION1-05058107973				
	名称 🕢	8須)	FUSION1 (C	FUSION1 (050-5810-7973)				
	外線番	号 (必須)	05058107973	}				
	着信先		7999 (自動音詞	■(IVR):生保総合窓□	])			
	所属業	務:	OB_SEIHO_SA	LE - 生命保険アウトノ	バウンド	•		
	備考							
			保存					

1. 所属ゲートウェイ:ゲートウェイをプルダウンメニューから選択して下さい。

- 2. 名称:管理しやすい名称を設定してください。
- 3. 外線番号:外線番号を入力してください。
- 4. 着信先:着信先の作業グループ(ACD)をプルダウンメニューから選択して下さい。この場合は7999を設定してください。
- 5. 所属業務:所属する業務をプルダウンメニューから選択して下さい。
- 6. 備考:メモを入力してください。設定に影響はありません。

■お電話でのお問い合わせ 受付時間:平日10時~18時(土日祝日、夏季休業、年末年始は除く)

## 050-5810-7978

※ お電話が繋がりましたら、音声ガイダンスに沿ってお進みください。

■ サポートメールアドレス

## <u>bb-support@softsu.co.jp</u>

各種マニュアル、FAQを用意しております。是非ご活用下さい。

■ BlueBeanサポートページ

・サポートドキュメント <u>https://www.bluebean365.jp/document/</u>
・よくある質問(FAQ)

https://www.bluebean365.jp/fag/



コールセンターで、すぐに使える便利な情報を紹介中! BlueBean公式Facebookページに「いいね!」をお願いします! https://www.facebook.com/bluebeanofficial/